



أولى الخطوات في عمل اسطوانة ويندوز خاصة تبدأ دائماً بعمل ملف الأجوية Answer File ووظيفة هذا الملف هي الرد على جميع البيانات التي تتطلبها عملية تنصيب الويندوز مما يجعل عملية تنصيب الويندوز تتم في شكل صامت تماماً. وهناك طرق كثيرة لعمل ملف الأجوية يانى فى المقام الأول أداة Setup Manager التى توجد داخل كل اسطوانة ويندوز و هناك برنامج Winnt.sif Creator الذى يقوم أيضاً بعمل ملف الأجوية ايضاً و فى هذا الشرح لن اتطرق الى كيفية عمل ملف الأجوية وانما الى اهم التعديلات التى من المستحسن ان نقوم بها على ملف الأجوية لجعله اكتر فاعلية و لنستفيد منه فى تخصيص اكتر فاعلية للاسطوانة.

سيتم تناول كل تعديل و سبب التعديل و الخيارات الأخرى المتاحة غير الاختيار المقترن.

الخطوة نقوم بفتح ملف الأجوية بواسطة برنامج المفكرة Notepad و لا ننسى جميع التعديلات التي سنقوم بها يجب أن تحرر يدوياً و ليس باستخدام خاصية القص و اللصق في الويندوز.

بعد الانتهاء من عمل ملف الأجوية بواسطة برنامج Setup Manager يكون شكله كالتالى

```

SetupMgrTag:
[Data]
AutoPartition=1
"MsDosInitiated="0
"UnattendedInstall="Yes

[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall>No
TargetPath=\WINDOWS

[GuiUnattended]
*=AdminPassword
EncryptedAdminPassword=NO
OEMSkipRegional=1
TimeZone=120
OemSkipWelcome=1

[UserData]
ProductID=XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX
"FullName="mzar720
"OrgName="DamasGate
ComputerName=Home

[Display]
BitsPerPel=16
Xresolution=800
YResolution=600
Vrefresh=60

[TapiLocation]
CountryCode=20
Dialing=Tone
AreaCode=02

[RegionalSettings]
LanguageGroup=13
SystemLocale=00000c01
UserLocale=00000c01
InputLocale=0409:00000409

[Identification]
JoinWorkgroup=WORKGROUP

[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes

```

سوف نتناول جزئية جزئية في ملف الأجوبة

اولاً: القسم الأول [data]

في هذا الجزء لن نقوم بتغيير اي اعدادات سوى الاعدادات الخاصة بالبند الأول وهو AutoPartition سوف نجد ان القيمة الافتراضية له هي رقم 1 و اذا تركنا هذا الخيار كما هو سوف يقوم معالج تنصيب الوندووز بالبحث عن بارتيشن فارغ لتنصيب الوندووز عليه و اول قسم يجد به مساحة كافية سوف يتنصب الوندووز عليه ونحن لا نريد هذا فالمعناد هو تنصيب الوندووز على السي او الدي ، ايضا في حالة لم يوجد مساحة كافية في اي بارتيشن سوف يقوم بمسح الهايد دسك كله و تحويله الى قسم واحد فارغ بعد مسحه و فرمته و نحن لا نريد ان يتم هذا او ان نفقد بياناتنا. لذلك بدلا من القيم الافتراضية وهي 1 نكتب بدلا منها الصفر 0 وبهذا نستطيع اختيار القسم الذي نريد تنصيب الوندووز كليه. و سوف يصبح التعديل كالتالي

```
[Data]
AutoPartition=0
"MsDOSInitiated="0
"UnattendedInstall="Yes
```

ثانياً: القسم الثاني [Unattended]

هذا الجزء هو أهم جزء تقريبا في ملف الأجوبة كله وهذا هو شكل الاعدادات الخاصة به قبل التعديل

```
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall>No
TargetPath=\WINDOWS
```

و بعد التعديل يكون شكله كالتالي

```
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=Yes
TargetPath=\WINDOWS
Repartition=No
"WaitForReboot="No
"Unattendswitch="Yes
AutoActivate=No
DriverSigningPolicy=Ignore
NondriversigningPolicy=Ignore
FileSystem=*
```

و فيما يلى توضيح لكل بند و ماذا يفعل و القيمة المتأتية له للتعديل:

```
OemPreinstall=Yes
```

الخيار OemPreinstall القيمة الخصاء به هي No و هذا الخيار مسئول عن نسخ مجلدات التوزيع من السيدي الى الهايد أثناء عملية التنصيب و يجب ان نقوم بتعديل القيمة من No إلى Yes حتى نستطيع ان نضيف مجلدات التوزيع و كثيرا من الأحيان يشتركت البعض من ان مجلدات التوزيع لا تعمل و السبب يكون هذا مع ملحوظة ان مجلدات التوزيع هذه تحتوى على البرامج التي تريد تثبيتها و النيمات و الخلفيات و الملفات التي نريد نسخها الى الهايد أثناء عملية تنصيب الوندووز.

```
Repartition=No
```

هذا الخيار يقوم بحذف جميع الأقسام الموجودة على الهايد دسك ويقوم بفرمتة الهايد بنظام NTFS و لتفعيل هذا الخيار نكتب Yes في حالة الرفض نكتب No حتى لا يقوم بتقسيم الهايد.

```
waitForReboot="No"
```

أثناء عملية تنصيب الويندوز يقوم معالج التنصيب بعمل إعادة تشغيل للجهاز أكثر من منها مرة بعد انتهاء نسخ ملفات التثبيت على الهايد و مرة بعد انتهاء مرحلة GUI و عند عمل إعادة تشغيل يظهر عداد لعدد ١٠ ثواني حتى يتم إعادة التشغيل هذا الخيار يخبر معالج التنصيب على عمل ريسنتر مباشرة دون انتظار عدد او النقر على مفتاح Enter

```
unattendSwitch="yes"
```

عند الانتهاء من مرحلة لا GUI من عملية تنصيب الويندوز تظهر لنا نافذة لتسجيل الويندوز و أخرى لإضافة مستخدمين لتخطي هذه المرحلة تقوم بإضافة الخيار السابق، و بذلك تجد نفسك على سطح المكتب مباشرة بعد انتهاء عملية التنصيب.

```
targetPath="\WINDOWS"
```

هذا الخيار يخبر معالج التنصيب اين يقوم بنسخ ملفات التثبيت و افتراضيا التثبيت يتم داخل مجلد باسم Windows و لتخفيير اسم هذا المجلد قم بمسحه و اكتب اي اسم آخر مثل Winnt

```
fileSystem=*
```

للتحكم في نوع نظام الملفات للقسم الذي سوف يثبت عليه الويندوز و اذا اردنا تحويل القسم لنظام NTFS مباشرة نستبدل الـ (*) بـ (ConvertNTFS) و اذا اردنا ان يقوم معالج التنصيب بعدم تغيير نظام الملفات للقسم و كذلك عدم القيام بفرمتة القسم القيمة تكون كال التالي (LeaveAlone) ، إذا تركنا القيمة الافتراضية على (*) سوف نقوم باختيار نوع نظام الملفات بأنفسنا و كذلك هل يقوم بفرمتة البارتيشن ام لا.

```
DriverSigningPolicy=Ignore  
NonDriverSigningPolicy=Ignore
```

هذا الخيار مسئول عن اختيار معالج التنصيب ماذا يفعل في حالة تثبيت تعريف Driver لجهاز وهذا التعريف غير موقع من مايكروسوفت و الخيارات المتاحة هي (Ignore) اي تجاهل و بذلك لن تظهر لك اي نافذة تحذيرية تخبرك ان التعريف الفلاحي غير موقع، القيمة الثانية (Warn) عملية التنصيب سوف تتوقف و سوف تظهر لك رسالة تحذيرية ان هذا التعريف غير موقع و أمامك عدة خيارات لاختيار ماذا تفعل، القيمة الثالثة (Block) عمل بلوك لهذا التعريف و بذلك لن يتم تثبيت اي تعريف غير التعريفات الموقعة و المعتمدة فقط.

ثالثاً: قسم [RegionalSettings]

هذا القسم مسئول عن الاعدادات الإقليمية لنظام التشغيل وكذلك اللغات المضافة و ما يهمنا من هذا القسم هو ضبط الاعدادات على دعم اللغة العربية مباشرة من السيدى دون الحاجة لضبطها بعد انتهاء عملية التنصيب كما كنا نفعل قديما و ربما ايام اضافة اللغة العربية يدويا قد ولت و الان آليا يتم الإضافة، لضبط اللغة العربية و الاعدادات استخدم القيم التالية

```
[RegionalSettings]  
LanguageGroup=1,13  
SystemLocale=00000401  
UserLocale=00000401  
InputLocale=0409:00000409,0401:00000401
```

هذا كان شرح بسيط لأهم بنود و عناصر ملف الأجوية التي يجب أن نعرفها و تكون موجود داخل اي ملف أجوية يضاف إلى اي نسخة.

أخي/ أخي لو لديك اي سؤال او استفسار يمكنك طرحه في منتدى قسم الاسطوانة الخاصة في [بوابة داماس](#)

خالص تحياتي
Mzar720