

شرح طريقة تتصيب وبينوز اكس بي بالتفصيل

keziz nabi/

Email : nabilc26@hotmail.fr

المشكل الذي يصادفنا عادة هو أننا نملك العديد من البرامج و الملفات و الأفلام و المستندات على جهازنا و لا نريد إن تقوم بفرمتة الجهاز و فقدانها

و إذا أجبه أحد هم بأن يقوم بوضع ملفاته المهمة على قرص مدمج (سي دي) سيقول انه لا يملك ناسخ أقراص و يجد صعوبة في استعارته من إيه احد

هذه مشكلة بسيطة جدا و حلها بسيط

القرص الصلب في الجهاز عادة ما يكون مقسم إلى عدة سواقات و يتم الرمز لكل سواقة بحرف معين و الحروف هي مثلا

C.....D.....E.....F.....

حيث هناك سواقة للأقراص المدمجة (السيديات) و سواقة للأقراص المرنة (الفلوببيات) و باقي السواقات هي أقسام القرص الصلب التي يتم تخزين المعلومات عليها

إذا كان القرص الصلب مقسم إلى سواقتان أو أكثر فقد تم حل المشكلة و اعتقد انه من النادر بل شبه مستحيل ان يكون عند شخص معين سواقة واحدة فقط للقرص الصلب

و سأشرح الان اعتمادا على اقل عدد من السواقات و هو سواقتان و ستكون رموز السواقتان هي

C , D

نظام التشغيل لا يمكن ان يأخذ إلا سواقة واحدة و على الأغلب بل الأكيد ان يكون على سواقة الـ

C

و إن كان على سواقه الـ

D

فهذه فقط في حالات خاصة جداً لأن يكون هناك نوعان من نظام التشغيل على الجهاز لأن يقوم البعض بتنصيب ويندوز اكس بي و ويندوز 98 على نفس الجهاز

و حتى في حالة وجود نظمين تشغيل فالطريقة هي نفسها

الآن نأتي إلى الجزء المهم للقيام بعملية الفورمات وإعادة تنصيب نظام التشغيل يجب نقل كل الملفات والمستندات وغيرها من الصور والأغاني وأي شيء آخر من السواقه الموجودة عليها نظام التشغيل إلى أي سواقه أخرى

و أيضاً يمكن نقل ملفات أخرى مثل موقع الانترنت التي قام المستخدم بإضافتها إلى المفضلة لكي يصل إليها بسرعة ويمكن لهذه المفضلة أن تكون كبيرة جداً و أن يكون الاستغناء عنها مصيبة لصاحبها

و يستطيع المستخدم أن ينسخ مجلد المفضلة الموجود في الجهاز و يضعه على السواقه الأخرى التي قام بنقل الملفات إليها و مجلد المفضلة يكون عادة هنا

C:\Documents and Settings\%user's name%\Favorites

حيث مثلاً المسار عندي في الجهاز لهذا المجلد هو

C:\Documents and Settings\nabilc26\Favorites

و بعد تنصيب الويندوز يمكن للمستخدم إرجاع هذا المجلد إلى نفس المكان القديم و ذلك بوضع محتويات المجلد القديم في مجلد المفضلة الخاص بالنظام الجديد


الآن لم يبقى عندنا أي شيء مهم في سواقه

نراجع معلوماتنا

عندنا سواقه عليها الويندوز نريد إخلاقها تماماً من كل البيانات التي لا نريد حذفها

عندنا سواقه أو عدة سواقات أخرى سننقل عليها البيانات المهمة

كما في الصورة




و الملفات المهمة يمكن ان تكون في الغالب على النحو التالي

أي ملفات و مجلدات على سطح المكتب

محتويات مجلد المستندات



و محتويات مجلد المفضلة الخاص بموقع الانترنت التي أضافها المستخدم للمفضلة



إذا الان أصبحت السواقه مستعدة لعملية الفورمات و تنصيب الويندوز بدون أي خسارة
لأي شيء مهم

الفورمات

أول ما يجب توفره للقيام بتنصيب الويندوز هو توفر القرص المدمج الخاص بالويندوز
اكس بي

و يمكن شراء هذا القرص من أي محل كمبيوتر حيث سعر القرص المنسوخ غير الأصلي
لا يتعدى ستة آلاف دينار جزائري

بعدها يجب ان نتأكد من ان إعدادات البيوس

Bios

معدة على ان يكون الإقلاع من سواقه القرص المدمج قبل القرص الصلب

هنا المشكلة الوحيدة في هذه العملية

لان نوع البيوس يعتمد على نوع اللوحة الأم

سوف نأخذ على سبيل المثال Pentium 4

للدخول الى البيوس نقوم بتشغيل الجهاز و في نفس الثانية و نفس اللحظة و بشكل سريع
نقوم بالضغط المتتابع و المتكرر على زر

F 10 أو زر *suppr*

عندما سيتم الدخول على البيوس و اذا لم يتم الدخول نقوم بتكرار العملية

سنرى في واجهة البيوس ما يلي

BIOS SETUP UTILITY

Main

Advanced

Security

Power

Boot

Exit

نقوم باختيار تبويب

Boot

سوف تظهر لنا التبويبات التالية

Boot Device Priority

Hard Disk Drives

Removable Devices

ATAPI CD-ROM Drives

نختار من بينها

Boot Device Priority

الآن و بعد الدخول إليها نرى عندنا ثلاثة أولويات لإقلاع الجهاز

1st.....2nd.....3rd

إذا ما يهمنا الآن هو أن نجعل الجهاز يقع من سواقفة السي دي قبل القرص الصلب

ملاحظة : إذا كان هناك أي سي دي غير سي دي الويندوز أو أي سي دي مصمم خصيصاً ليتم الإقلاع منه فلن يتطلب الجهاز من المستخدم إزالته

وليكون الإقلاع من السي دي قبل القرص الصلب يتم ترتيب الخيارات و جعلها كما يلي

1st [ATAPI CD-ROM]

2nd [Hard Drive]

3rd [Disabled]

و يتم تغيير هذه الخيارات باستخدام أزرار + و - أي الجمع و الطرح

و بعد ترتيب الخيارات كما هو موضح يتم الضغط على زر

F 10

فتشهد رسالة و هي

Save changes and exit setup?

هل تري حفظ التغييرات و الخروج من لوحة البيوس

نختار

Yes

ل يتم الخروج من البيوس و حفظ التغييرات

ملاحظة : ليس ضروري ان نعيد الإعدادات كما في السابق بعد تنصيب الويندوز فالجهاز سيقوم بالإقلاع تلقائياً من القرص الصلب اي من الويندوز عندما لا يجد سبي دي الويندوز في سواقه السبي دي

الآن أصبح الجهاز يقلع من السبي دي أولاً

إذا نقوم بوضع سبي دي الويندوز في السواقه و نقوم بتشغيل الجهاز

الآن ستظهر شاشة سوداء مكتوب فيها

Press Any Key To Boot From. CD

نقوم بالضغط على أي مفتاح ليبدأ الإقلاع من سبي دي الويندوز


و سنرى أولاً ما تبينه الصورة




وبعد تجهيز الملفات الازمة تظهر شاشة الاختيار التالية



فتشير الشاشة التالية التي تحتوي على اتفاقية الاستخدام الخاصة بـ ويندوز اكس بي



بعدها تظهر الشاشة التالية




و منها نقوم بختيار السوقة التي نريد ان نجري لها الفورمات و تنصيب ويندوز اكس بي

و كما سبق نختار السوقة التي قمنا بإخلاقها من جميع البيانات المهمة و نترك باقي السواقات بدون عمل شيء عليها

وبعد اختيار السوقة التي نريد فرمتها و تنصيب الالكس بي عليها نضغط

Enter

لتظهر الشاشة التالية



نقوم باختيار هذا النوع من انواع الفورمات

حيث نرى وجود عدة أنواع للفورمات يمكن عملها

و هي نوع سريع و نوع عادي من أنواع التهيئة لاستخدام نظام ملفات

FAT

ونوع سريع و نوع عادي من أنواع التهيئة لنظام ملفات

NTFS

لماذا اختارنا التهيئة لنظام

FAT

وليس

NTFS ?

بساطة و بدون تفصيل لأنه اضمن حيث ان ويندوز اكس بي هو النظام الوحيدة من أنظمة تشغيل الويندوز الذي يدعم هذا النوع من الملفات وإذا تم تنصيب نظام تشغيل آخر على الجهاز فلن يتعرف النظام الآخر على السوادقة

و مع ان نظام

NTFS

أفضل وأسرع خاصة من ناحية الشبكات إلا ان

FAT

كما قلت اضمن خاصة انه إذا تم التحويل إلى

NTFS

فلن يكون بالإمكان الإرجاع لنظام فات بالطريقة العادي بل يجب اللجوء إلى برامج خاصة مثل برنامج

Partition Magic

و قمنا باختيار التهيئة بشكل عادي وليس سريع لأنها الأفضل

بعدها س يتم سؤال المستخدم إذا كان فعلًا يريد القيام بعملية الفورمات لهذه السوادقة و لتأكيد ذلك يتم الضغط على

Enter

ثم تظهر رسالة مفادها إذا أردت المتابعة اضغط على

F

فيتم الضغط عليها للبدء بعملية الفورمات كما في الصورة



و بعد الانتهاء من عملية الفورمات تبدأ بشكل تلقائي عملية نسخ الملفات اللازمة لعملية تنصيب الويندوز إلى القرص الصلب كما في الصورة التالية



بعد الانتهاء من عملية الفورمات تبدأ تلقائياً عملية نسخ ملفات تنصيب الويندوز إلى الجهاز و تستغرق دقائق معدودة


و بعد الانتهاء من عملية نسخ الملفات سيقوم الجهاز تلقائياً بعمل إعادة التشغيل

ستظهر الشاشة السوداء مرة أخرى لطلب من المستخدم ان يضغط أي مفتاح للافلالع من السبي دي

و طبعا لا يجب ضغط أي مفتاح لأننا انتهينا من موضوع الإفلالع من السبي دي
إذا و بعد ان نترك الجهاز يقلع من القرص الصلب تظهر هذه الشاشة



و هي شاشة إفلالع ويندوز اكس بي
ثم تبدأ مجريات التنصيب كما يظهر في الصورة التالية



nabilc26

و بعد فترة بضع دقائق تظهر هذه الشاشة



و هي الخاصة بتحديد إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

انوه إلى انه يمكن الضغط على

Next

في أي شاشة تظهر و متابعة التنصيب وأي خيار لم يتم تحديده يمكن تحديده من الويندوز
بعد التنصيب

هنا في شاشة تحديد إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح نقوم بالضغط أولاً على زر

Customize

لتظهر هذه النافذة التي اخترنا منها تبويب

Languages



وضع صح في المربع هنا و
نضغط **Apply**

ثم نضغط على زر

Détail

الواضح في الصورة او نرجع إلى شاشة اختيار إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح الأولى و كل الأساليب جائزة



و بعد الضغط على زر

Add


تظهر هذه النافذة



نختار منها اي لغة عربية و نضغط

Ok

لنعود الى النافذة السابقة




ونضغط على

Ok


و هكذا نكون قد اختربنا لغتين للوحة المفاتيح يمكن التحويل بينهما بالطريقة المعروفة اي عن طريق

Control+Shift

أيضاً أثناء التنصيب يطلب معالج التنصيب من المستخدم تحديد اسمه الذي سيكون اسم لجهاز كما في الصورة



أيضاً تظهر نافذة لضبط إعدادات الوقت كما في الصورة



ونحدد فيها أي شيء

الآن تظهر عندنا نافذة لإدخال مفتاح قرص الويندوز اكس بي

الطبيعي ان يكون الرقم مرفق مع السي دي أما مكتوبا عليه او مرفق بورقة معه
و هذه مجموعة من الأرقام لاحتياط و كلها ممتازة حيث يمكن معها تنصيب حزمة

SP1

مثلا بنجاح على عكس بعض الأرقام التي عليها حظر

VFWGM-3GRYG-QB43V-MVP84-XB3G9

HHBCG-3V2QR-72KPV-YQCXW-KHGJ7


YVGKQ-B7QYX-WWPBR-M7T2R-PB8BM

XW6Q2-MP4HK-GXFK3-KPGG4-GM36T

X4682-4BKMH-M4MRW-MY32H-FC8BD

DX87K-XKPJ3-2H4D6-TX47Q-J46B6

و بعد الانتهاء من التنصيب يقوم الكمبيوتر تلقائيا ب إعادة التشغيل و يقوم الويندوز بالإقلاع
ليظهر بهذا الشكل



و هكذا تم تنصيب ويندوز اكس بي بنجاح
و كما هو ملاحظ فلا يوجد إلا أيقونة سلة المحفوظات على سطح المكتب ولو وضع أيقونة
جهاز الكمبيوتر والمستندات و متصفح الانترنت تقوم بما يلي

نضغط بزر الفأرة الأيمن على أي مكان فارغ بسطح المكتب و نختار

Properties

و نذهب الى تبويب

Desktop



و بعد الضغط على زر

Customize Desktop

الموضح في الصورة تظهر النافذة التالية



ونضع علامات صح على الأماكنة الموجودة في الصورة لكي تظهر الأيقونات الأساسية
على سطح المكتب

أتمنى أن تكون قد استفدت من هذا العمل والى اللقاء مع اصدرا آخر
Nabilc26